

PATRON CALOT DE BLOC HOMME

<http://www.troizetoiles.fr>

Utilisez vos chutes de tissus. Je ne mets pas de mesures, au pire vous pouvez couper les rectangles en 2 morceaux (en n'oubliant pas d'ajouter dans ce cas des marges de couture d'1 cm entre chaque morceau).



Prenez le rectangle de 62cm x 9cm et surfilez ou surjetez les 2 extrémités.
Pliez le rectangle endroit contre endroit, assemblez les 2 extrémités de 9 cm et piquez (marges de couture d'1 cm) du bord supérieur (si votre motif a un sens, moi par exemple je n'ai pas fait attention dans l'urgence) à la moitié et faites un point d'arrêt.



Repassez la couture ouverte. Il y a donc la moitié supérieure qui est cousue, la moitié inférieure est repassée avec des bords de 1 cm surfilés et repliés à l'extérieur.

Faites ensuite une surpiqûre sur l'endroit à environ 2-3 mm du bord. Commencez par un des bords libres, puis contournez en épingle les 1ers millimètres cousus et redescendez de l'autre côté.



Puis marquez le milieu devant (en haut et en bas de la bande) et les 2 milieux côtés de cette bande.

Assemblez avec les épingles le morceau ovoïde en commençant par assembler les marques de devant et de derrière puis les marques de côté, puis ajouter d'autres épingles sur tout le pourtour et enfin cousez à 1cm.

Surfilez ou surjetez la couture obtenue.



Prenez le grand rectangle restant. Marquez au fer un repli de 1 cm sur tout le pourtour puis pliez ce rectangle en 2 sur la longueur. Vous obtenez un rectangle de 1,5cm x 106 cm. Marquez le milieu.

Dépliez le pli marqué au fer, posez l'endroit du rectangle sur l'envers du calot, les marques du milieu bien assemblées. Puis poursuivez l'assemblage sur le reste de la bande avec des aiguilles. Cousez à 1 cm.



Enfin, repliez le rectangle selon les plis marqués au fer, il va venir se refermer sur le calot. Cousez à 1 mm du bord sur toute la bande.

